




① Google Playより、「スマート留守電」をインストールし、ホーム画面より上記アイコンを押下。



② 使用許諾をご確認のうえ、「同意する」ボタンを押下。



③ チュートリアルを確認し、「利用開始」を押下。



④ 「OK」を押下。



⑤ 連絡先へのアクセス「許可」を押下。




⑤ 通話発信と管理「許可」を押下。



⑥ 「シリアル番号を入力して利用開始」を押下。



⑦ ブラウザにてソースネクスト社のページのリンクを開く。



⑧ お手持ちのシリアル番号を入力し、送信を押下。



⑨ 「開く」を押下。



・IIJmio(タイプD)の場合は「IIJmio」を選択
 ・IIJmio(タイプA)の場合は「au」を選択

⑩ 不在着信の転送設定をします。ご利用の通信事業者を選択し、「次へ」を押下。



⑪ 「設定をする」を押下。



⑫ 表示された電話番号に発信をして完了後に「次へ」を押下。



⑬ ご自身の携帯電話番号を入力後、「確認の電話を受ける」を押下。




⑭ スマート留守電 設定確認よりテスト電話がかかりますので、電話には出ずにお待ちください。



⑮ 「次へ」を押下。

※転送電話設定がうまくいかない場合
 最終ページの操作方法をご確認ください。



⑯ 必要に応じて、ユーザー登録を実施。
 ※ユーザー登録をしなくてもサービス自体はご利用いただけます。

IIJmio(タイプD)にて

転送電話設定がうまくいかない場合はダイヤル操作による設定をお試しく下さい。

手順①(転送先電話番号の設定)

- ① 電話アプリで「1429」に電話
- ② 自動音声流れるので「3」をダイヤル入力
- ③ スマート留守電アプリで表示された転送先の電話番号を入力します(050-XXXX-XXXX)
- ④ 「#」を入力
- ⑤ 「#」を押して電話を切電

手順 ②(転送電話サービスの開始)

- ① 電話アプリで「1421」に電話
- ①-2 転送設定時の呼び出し時間設定
- ② 電話を切電

<①-2.呼出時間の設定>

- 2-1. 転送先電話番号の登録完了後、自動でメインメニューに戻ります。
- 2-2. 「転送でんわサービスの呼出時間を行なうには数字の1を」とガイダンスが流れますので「1」を押してください。
- 2-3. 呼出秒数を入力し、最後に「#」を押してください。
※おすすめの呼出時間は15秒です。
- 2-4. 設定した秒数を確認し、設定する場合は「#」を押して通話を終了します。